Envio de E-mail via Tasy – Senha para Aplicativo

O Google não permite mais que aplicativos e sistemas de terceiros como o Tasy usem a sua senha normal do Gmail. Para que o envio de e-mails funcione, é necessário gerar uma **Senha para aplicativo**: uma senha especial de **16 caracteres** que o Google cria exclusivamente para, neste caso, ser utilizada no Tasy no envio de e-mail pela aplicação.

A sua conta do Google precisa ter a **Verificação em duas etapas ativada**. Sem isso, a opção de gerar senha para aplicativo **não aparece**.

IMPORTANTE SABER:


> **Essa senha de 16 dígitos NÃO substitui a sua senha do e-mail.**
>
> - Sua senha pessoal do Gmail continua a mesma. Você continua usando ela para acessar seu e-mail normalmente.
> - A senha gerada é **exclusiva para a comunicação entre o Tasy e o Gmail**.
> - É como se fosse uma "chave de acesso reservada" só para o sistema.
> - Você não precisa trocar nem lembrar dela. O Tasy vai usá-la automaticamente.

Criando a senha para Aplicativo de Terceiros no Google:


1. Estando com a sua conta de e-mail na tela, clique em **Conta do Google** (ícone com sua foto do lado superior direito da janela) e selecione **Gerenciar sua Conta do Google**.

2. No menu esquerdo da tela clique em **Segurança e login**. Em seguida selecione a opção: **Verificação em duas etapas**.

3. Role até o final da página e procure pela opção **Senhas de app**. Clique na setinha do lado direito para seguir com a configuração.



4. Na próxima tela dê um Nome ao app, por exemplo: **Tasy** e clique em **Criar.**




5. Note que é exibida a senha criada. Anote essa senha em local seguro, ela será utilizada para configuração no envio de e-mails a partir do sistema Tasy.



Dicas Importantes (leia com atenção):

• A senha só é mostrada uma vez. Se perder, terá que excluir a antiga e criar uma nova.
• Ao colar a senha no Tasy, ignore os espaços (o Google coloca espaços só para facilitar a leitura).

Para concluir, é necessário configurar a **Senha e-mail** através de Propriedades do Usuário acessando o menu **Opções** na tela principal do sistema **Tasy.** Preencha este campo com **a senha de app** recém criada:



Clique em **Salvar** para concluir a configuração.

Revision #13
Created 12 May 2026 15:55:48 by Edigle
Updated 13 May 2026 11:17:30 by Edigle